

「100Math」 操作マニュアル

■概要

「100Math」(ひやくます)は大人のためのクールなデザインの100問計算ソフト(アドイン)です。次々に出される問題に電卓感覚で答えていくことができます。解答の記録をエクセルシートに書き出す、エクセルアドインならではの機能も装備しています。

■動作環境

Excel2007以降で動作します。(Excel2003等の旧バージョンでは動作しません。)

■起動方法

「100Math」は以下の方法で起動することができます。

1. 直接起動する


ファイル(100Math.xlam)を直接開いて起動します。

- ・Excelを起動し、100Math.xlamを開く。
- ・エクスプローラ等で100Math.xlamをダブルクリックする。

※Excelのセキュリティレベル設定によっては、直接起動できないことがあります。

この場合はExcelの[セキュリティセンター]画面を表示し、「セキュリティセンターの設定」→「マクロの設定」で「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」または「すべてのマクロを有効にする」を選択してください。(2007: Officeボタン→「Excelのオプション」→「セキュリティ」/2010:「ファイル」タブ→「オプション」)

「警告を表示してすべてのマクロを無効にする」に設定した場合は、ファイルを開く際にメッセージが表示されますので「マクロを有効にする」を選択してください。



※アドイン登録をした場合は上記メッセージは表示されません。

2. アドイン登録をする


100Math.xlamはExcelのアドイン形式ファイルですので、アドイン登録することもできます。

アドイン登録をすると、Excelの起動時に毎回自動的に読み込まれます。

※アドイン登録の方法は末尾に記載しています。

■リボンタブボタンと実行画面

「100Math」を起動すると、リボンに「100Math」タブが追加され、操作用の各ボタンが表示されます。



「画面表示」ボタン

実行画面を表示します。

「出題選択」メニュー


出題の種類を選択します。(たしざん・ひきざん・かけざん・ランダム)

「閉じる」ボタン

ツールバーを消して、ファイルを閉じます。

※アドイン登録をした場合は、「閉じる」ボタンは表示されません。

「出題選択」メニューで種類を選択し、「画面表示」ボタンをクリックすると、電卓風の実行画面が表示されます。




数字ボタンの配置および「クリア」「Back」「正負反転」の各ボタンのデザイン・機能は電卓に準拠しています。ボタンをクリックする以外に、特定のキーを押す操作でも各ボタンのクリックと同じ機能を実行できます。ボタンとキーの対応表は「ヘルプ」ボタンをクリックする(またはF1キーを押す)ことで、画面右側に表示されます。(対応表を閉じるには、再度「ヘルプ」ボタンをクリックします。)




■遊び方



「Start!!」ボタンをクリックすると、ボタンの表示が「Answer!!」に変わり、「出題」エリアに数式が表示されます。



数字ボタンで数式の解答を入力し「Answer!!」ボタンを押します。



解答が非表示となり、自動的に次の問題が表示されます。



問題は全部で100問あり、全問終了すると結果(正答数:所要時間)が表示されます。全問正解時には最短所要時間判定も行います。

	A	B	C	D
1	100Math	チャレンジ記録		
2	種目	たしざん		
3	日時	2011/04/01 16:00:00		
4	正答数	100	★全問正解!	
5	所要時間	00:02:36	★最短新記録!	
6				
7	問題	正解	解答	判定
8	8 + 5	13	13	○
9	4 + 7	11	11	○
10	6 + 7	13	13	○
11	7 + 5	12	12	○
12	5 + 0	5	5	○

記録を書き出すオプションを選択すると、記録が記載された新規ブックが作成されます。

◆アドイン登録方法

1. Excelのメニューで[ツール]-[アドイン]をクリックします。
2. 有効なアドイン一覧に「100Math」がなければ「参照」ボタンをクリックしてファイルを検索します。
3. 有効なアドイン一覧の「100Math」にチェックを入れて、「OK」ボタンをクリックします。

◆アドイン登録解除方法

有効なアドイン一覧の「100Math」のチェックをはずし、「OK」ボタンをクリックします。

※再登録する場合は再度チェックを入れます。

※完全に削除する場合は登録解除→Excel終了→ファイル削除→Excel再起動ののち、

有効なアドイン一覧の「100Math」をクリックすると、

「アドイン'****¥100Math.xlaが見つかりません。リストから削除しますか?」(****はフォルダ名)という

メッセージが表示されるので、「はい」ボタンをクリックすると、一覧からデータが削除されます。